
Einstellungen des Plugins

Die Zugangsdaten stehen zentral im Plugin, nicht am einzelnen Element. Sie finden sie unter *System → Plugins* im Eintrag *System - Backlinkseller*.



Backlinkseller ID

Ihre Kennung von backlinkseller.de, etwa `123456789.987654321`. Sie steht in Ihrem Backlinkseller-Konto. **Ohne sie liefert das Element nichts** — im Debug-Modus erscheint dann ein entsprechender Hinweis, im Normalbetrieb bleibt der Platz einfach leer.

Zulässig sind nur Ziffern und Punkte; alles andere wird beim Abruf verworfen.

Seiten-URL (optional)

Backlinkseller ordnet die Links einer Seitenadresse zu. Lassen Sie das Feld **leer**, dann meldet die Erweiterung die tatsächlich aufgerufene Adresse — das ist der Normalfall und für die meisten Websites richtig. Gemeldet wird die Adresse **ohne Parameter**: Alles hinter einem Fragezeichen, etwa die Bestätigungscodes aus Links zum Zurücksetzen eines Passworts, bleibt auf Ihrem Server.

> Seiten, die sich nur durch Parameter unterscheiden (`index.php?option=…&id=12`), melden deshalb alle dieselbe Adresse. Schalten Sie in der Joomla-Konfiguration die suchmaschinenfreundlichen URLs ein, dann hat jede Seite ihre eigene.

Tragen Sie hier nur dann eine feste Adresse ein, wenn alle Werbeplätze unabhängig von der aufgerufenen Seite derselben Adresse zugeordnet werden sollen.

> Eine feste Adresse gilt für die ganze Website. Legen Sie das Element auf mehreren Seiten ab, melden alle dieselbe Adresse an Backlinkseller — und bekommen dieselben Links.

Backlinkseller Channel

Der Kanal bestimmt, welchen Server der Abruf anspricht: `channel1` bis `channel9`. Vorgabe ist `channel4`. Ändern Sie den Wert nur, wenn Backlinkseller Sie ausdrücklich dazu auffordert.

Cache-Zeit (Sekunden)

Wie lange eine einmal geholte Antwort wiederverwendet wird, bevor erneut abgefragt wird. Vorgabe: **300 Sekunden** (5 Minuten), zulässig sind 0 bis 3600. Angefangene Minuten werden aufgerundet. Der Wert gilt unabhängig davon, ob der Cache in der Joomla-Konfiguration eingeschaltet ist.

- **Höherer Wert:** weniger Abrufe, schnellerer Seitenaufbau, dafür wirken Änderungen bei Backlinkseller später.
- **0:** schaltet den Zwischenspeicher ab. Dann fragt *jeder* Seitenaufruf neu an. Nur zum Testen sinnvoll — im Betrieb kostet das spürbar Zeit.

Der Zwischenspeicher gilt für alle Besucher gemeinsam, nicht je Besucher. Er wird nach Kennung, Seitenadresse und Kanal geführt; angehängte Parameter ändern daran nichts.

Debug-Modus

Zeigt im Element die unbearbeitete Antwort des Dienstes, die daraus gewonnenen Einträge und etwaige Fehlermeldungen. **Schaltet zugleich den Zwischenspeicher ab.**

> Nur zum Testen einschalten und danach wieder aus. Im Debug-Modus sehen Besucher technische Ausgaben, und jeder Seitenaufruf löst einen eigenen Abruf aus.

Was das Element selbst mitbringt

Alles Gestalterische — Listenart, Aufzählungszeichen, Spalten, Textstil, Linkstil, Trennzeichen — stellen Sie am Element im Builder ein, nicht hier. Siehe Das Element im Builder verwenden.

Gilt für Version 2.7.7.

English version

Revision #14
Created 2026-08-01 06:42:20 UTC by Norbert Graup
Updated 2026-11-04 19:50:03 UTC by Norbert Graup