

Voraussetzungen und Installation

Voraussetzungen

- **Joomla:** 6.0 oder neuer
- **PHP:** 8.3 oder neuer
- **YOOtheme Pro:** 4.5 oder 5.x, installiert und als Site-Template aktiv
- **Backlinkseller-Konto** mit eigener Kennung

Die Erweiterung kommt ohne das Kompatibilitäts-Plugin von Joomla aus. Wenn Sie es aus anderen Gründen aktiviert haben, stört das nicht — nötig ist es hier nicht.

Installation

1. Laden Sie das Installationspaket `plg_system_backlinkseller-x.y.z.zip` aus Ihrem Kundenkonto auf graup-it.de herunter.
2. Öffnen Sie im Joomla-Backend *System → Installieren → Erweiterungen*.
3. Ziehen Sie die ZIP-Datei in das Upload-Feld oder wählen Sie sie über *Durchsuchen* aus.

Das Plugin wird bei der Erstinstallation automatisch aktiviert. Sie finden es anschließend unter *System → Plugins* als *System - Backlinkseller*.

☐	Status	Pluginname	Typ	Plugindatei	Zugriffsebene	ID
☐	✓	System - Backlinkseller	system	backlinkseller	Public	622

Nach der Installation erscheint ein Übersichtsfenster mit der installierten Version und den Einstiegen zu Erste Schritte, Download-Schlüssel und Handbuch. Nach einem Update steht an der Stelle von „Erste Schritte“ das Änderungsprotokoll.

**Backlinkseller 2.7.2**
Aktualisiert von Version 2.7.0

Einstellungen öffnen

Was ist neu

Diese Version bringt Änderungen und Korrekturen. Die vollständige Liste steht im Änderungsprotokoll.

[Änderungen ansehen](#)

Updates aktivieren

Ohne hinterlegten Download-Schlüssel meldet Joomla keine Updates für diese Erweiterung.

[Update-Quellen öffnen](#)

Hilfe

Handbuch, häufige Fragen und Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Online-Dokumentation.


[Handbuch öffnen](#)

Backlinkseller 2.7.2 · GPL-3.0-or-later · © 2026 Norbert Graup · [graup-it.de](#)

Passt die Umgebung nicht — zu altes Joomla, zu altes PHP —, bricht die Installation mit einer klaren Meldung ab, statt eine Erweiterung zu hinterlassen, die später stillschweigend nicht funktioniert.

Nach der Installation

- Tragen Sie Ihre Backlinkseller-Kennung in den Plugin-Einstellungen ein — siehe [Einstellungen des Plugins](#). Ohne sie liefert das Element nichts.
- Leeren Sie den YOOtheme-Zwischenspeicher: *YOOtheme* → *Settings* → *Advanced* → *Clear Cache*.
- Öffnen Sie eine Seite im *Graup-IT* Builder. In der *Graup-IT* das



Element *Backlinkseller*:

- Hinterlegen Sie Ihren Download-Schlüssel für automatische Updates — siehe [Download-Schlüssel und Updates](#).

Deinstallation

Deinstallieren Sie das Plugin über *System* → *Erweiterungen verwalten*. Die Erweiterung legt keine eigenen Datenbanktabellen an; es bleibt nichts zurück. Elemente, die Sie im Builder platziert haben, verlieren danach ihre Darstellung — entfernen Sie sie vorher aus den betroffenen Seiten.

Gilt für Version 2.7.3.

Revision #8

Created 2026-08-01 06:42:17 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-04 14:49:09 UTC by Norbert Graup