

KI-Anbieter und Zugang

TranslatePilot übersetzt über den KI-Dienst Ihrer Wahl. Anbieter, Zugang und Modell stellen Sie in den Optionen der Komponente ein (*Komponenten* → *TranslatePilot* → *Optionen*, Reiter „Übersetzung“).

Die Anbieter

- **Claude (Anthropic).** Den API-Schlüssel erstellen Sie in der Anthropic-Konsole (`platform.claude.com`). Abgerechnet wird je Token; TranslatePilot zeigt vor jedem Lauf eine Kostenschätzung in USD und hält die Kostengrenze ein.
- **Mittwald AI Hosting.** Den API-Schlüssel erstellen Sie im mStudio im Bereich AI-Hosting. Die Modelle laufen auf europäischer Infrastruktur; abgerechnet wird pauschal je Monat mit einem Token-Kontingent. TranslatePilot zeigt deshalb keine USD-Schätzung, sondern wie viele Token ein Lauf voraussichtlich aus dem Kontingent nimmt.
- **OpenAI, Google Gemini, Mistral und DeepSeek.** Für diese Anbieter ist die Basis-Adresse fest hinterlegt — Sie tragen nur den API-Schlüssel des jeweiligen Dienstes ein. Abgerechnet wird je Token beim Anbieter; TranslatePilot zeigt die geschätzte Token-Menge je Lauf. Eine USD-Grenze ist möglich, indem Sie den Preis je Million Token in den Optionen eintragen — dann greift auch die Kostengrenze.
- **Benutzerdefiniert (OpenAI-kompatibel).** Für jeden weiteren Dienst, der die verbreitete OpenAI-Schnittstelle spricht. Tragen Sie zusätzlich die Basis-Adresse der API ein, samt Versionspfad — zum Beispiel `https://example.org/v1`.

Modell wählen — die Liste kommt vom Anbieter

Sobald Anbieter und API-Schlüssel gespeichert sind, fragt TranslatePilot die verfügbaren Modelle direkt beim Anbieter ab und bietet sie im Modell-Feld zur Auswahl an. Sie wählen also immer aus dem aktuellen Angebot, ohne Modellnamen abtippen zu müssen.

Die Liste erscheint erst **nach dem Speichern** von Anbieter und Schlüssel — einmal die Optionen speichern und wieder öffnen. Ist der Anbieter gerade nicht erreichbar, bleibt der

Anbieter wechseln

Ein Wechsel ist jederzeit möglich: Anbieter umstellen, den passenden Schlüssel eintragen, speichern, Modell aus der frisch geladenen Liste wählen. Zwei Dinge sind dabei gewollt:

- **Die Freigabe gilt je Anbieter und Modell.** Nach einem Wechsel verlangt der erste Echtlauf eine neue gesichtete Probe — ein anderes Modell übersetzt anders, und das sollen Sie gesehen haben, bevor es in Ihre Inhalte schreibt.
- **Bestehende Übersetzungen bleiben unangetastet.** Der Wechsel allein übersetzt nichts neu; erst geänderte Beiträge werden mit dem neuen Anbieter fortgeschrieben.

Sicherheit des Schlüssels

Der API-Schlüssel wird ausschließlich serverseitig verwendet, nie im Browser ausgegeben und nie in Protokolle geschrieben.

[English version](#)

Revision #5

Created 2026-09-06 21:16:37 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-09-07 18:02:02 UTC by Norbert Graup