

Download-Schlüssel und Updates

JTL Source erhält Updates über den offiziellen Joomla-Update-Mechanismus. Damit Ihre Website die Aktualisierungen abrufen darf, tragen Sie einmalig Ihren persönlichen Download-Schlüssel ein.

Den Download-Schlüssel eintragen

1. Erzeugen Sie Ihren Download-Schlüssel in Ihrem Kundenkonto auf [graup-it.de](https://www.graup-it.de) (Menüpunkt *Download-IDs*). Ein Schlüssel gilt pro Website und deckt alle darüber bezogenen Erweiterungen ab.
2. Öffnen Sie im Backend *System → Aktualisieren → Update-Quellen*.
3. Öffnen Sie den Eintrag *JTL Source Updates* und tragen Sie den Schlüssel in das Feld *Download-Schlüssel* ein.
4. Speichern.

Achten Sie darauf, den Schlüssel **ohne führende oder abschließende Leerzeichen** einzufügen. Ein mitkopiertes Leerzeichen führt beim Update zu einer Fehlermeldung („URL rejected“ bzw. „Paketdownload fehlgeschlagen“).

Updates einspielen

1. Öffnen Sie *System → Aktualisieren → Erweiterungen aktualisieren*.
2. Ist eine neue Version verfügbar, erscheint JTL Source in der Liste. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf *Aktualisieren*.
3. Joomla lädt das Paket über Ihren Download-Schlüssel, prüft die Prüfsumme und spielt die neue Version ein. Ihre Einstellungen und Ihre Builder-Layouts bleiben dabei erhalten.

Findet Joomla kein Update, obwohl eine neue Version vorliegt, klicken Sie zunächst auf *Auf Updates prüfen*, um den Zwischenspeicher zu aktualisieren.

Manueller Weg

Sie können jede Version auch manuell installieren: das ZIP herunterladen und wie bei der Erstinstallation über *System* → *Installieren* → *Erweiterungen* einspielen. Ein Update über das Paket überschreibt die vorhandene Installation und erhält Ihre Einstellungen.

Gilt für Version 1.10.4.

Revision #6

Created 2026-08-01 06:58:28 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-12 11:58:53 UTC by Norbert Graup