

Voraussetzungen und Installation

Voraussetzungen

- **Joomla:** 6.0 oder neuer
- **PHP:** 8.2 oder neuer, mit der Erweiterung `mysqli`
- **YOOtheme Pro:** installiert und als Site-Template aktiv
- **JTL-Shop** mit erreichbarer MySQL-Datenbank

Die Erweiterung kommt ohne das Kompatibilitäts-Plugin von Joomla aus. Wenn Sie es aus anderen Gründen aktiviert haben, stört das nicht — nötig ist es hier nicht.

Installation

1. Laden Sie das Installationspaket `plg_system_jtlshop-x.y.z.zip` aus Ihrem Kundenkonto auf [graup-it.de](https://www.graup-it.de) herunter.
2. Öffnen Sie im Joomla-Backend *System → Installieren → Erweiterungen*.
3. Ziehen Sie die ZIP-Datei in das Upload-Feld oder wählen Sie sie über *Durchsuchen* aus.

Das Plugin wird bei der Erstinstallation automatisch aktiviert. Sie finden es anschließend unter *System → Plugins* als *System - JTL Source*.

Nach der Installation erscheint ein Übersichtsfenster mit der installierten Version und den Einstiegen zu Erste Schritte, Download-Schlüssel und Handbuch. Nach einem Update steht an der Stelle von „Erste Schritte“ das Änderungsprotokoll.



JTL Source 1.10.2
Aktualisiert von Version 1.10.0

Einstellungen öffnen

Was ist neu
Diese Version bringt Änderungen und Korrekturen. Die vollständige Liste steht im Änderungsprotokoll.
[Änderungen ansehen](#)

Updates aktivieren
Ohne hinterlegten Download-Schlüssel meldet Joomla keine Updates für diese Erweiterung.
[Update-Quellen öffnen](#)

Hilfe
Handbuch, Einrichtung der Shop-Verbindung und häufige Fragen finden Sie in der Online-Dokumentation.
[Handbuch öffnen](#)

JTL Source 1.10.2 · GPL-3.0-or-later · © 2026 Norbert Graup · [graup-it.de](#)

Passt die Umgebung nicht — zu altes Joomla, zu altes PHP —, bricht die Installation mit einer klaren Meldung ab, statt eine Erweiterung zu hinterlassen, die später stillschweigend nicht funktioniert.

Nach der Installation

1. Richten Sie die Verbindung zum Shop ein und prüfen Sie sie mit der eingebauten Schaltfläche — siehe [Die Shop-Verbindung einrichten](#). **Ohne Verbindung bleiben die Quellen im Builder leer.**
2. Leeren Sie den YOOfheme-Zwischenspeicher: *YOOfheme* → *Settings* → *Advanced* → *Clear Cache*.
3. Öffnen Sie eine Seite im Builder — in den dynamischen Inhalten erscheint jetzt die Gruppe *Graup-IT* mit den beiden Quellen.
4. Hinterlegen Sie Ihren Download-Schlüssel für automatische Updates — siehe [Download-Schlüssel und Updates](#).

Deinstallation

Deinstallieren Sie das Plugin über *System* → *Erweiterungen verwalten*. Die Erweiterung legt in Joomla keine eigenen Tabellen an, und am JTL-Shop ändert sie ohnehin nichts. Es bleiben nur die Plugin-Einstellungen zurück, die mit der Deinstallation entfernt werden.

Denken Sie daran, den für die Anbindung angelegten Datenbankbenutzer im Shop ebenfalls zu entfernen, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen.

Gilt für Version 1.10.4.

Revision #9

Created 2026-08-01 06:58:26 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-12 11:58:52 UTC by Norbert Graup